




Funktionelle Klauenpflege

1. Maßklaue einstellen:

- Klauenlänge: 7,5 cm
- Sohlendicke: 0,5 – 0,7 cm
- Stabilität und Trachtenhöhe erhalten bzw. erschaffen




2. Belastungsklaue angleichen (wenn möglich)



3. Modell herstellen

- Vorderes Drittel stehen lassen
- Breite:
1/3 der Maßklaue,
1/2 der Belastungsklaue



4. Dokumentation der Befunde



5. Entlastung der Belastungsklaue (wenn nötig und möglich)



6. Kontrolle und Abschlussarbeiten

- Kontrolle Zwischenklauenspalt
- Defekte bearbeiten und loses Horn entfernen, vor allem im Ballenbereich